




Quando se faz uma medição, é comum criar itens que são similares entre si. Por exemplo, em uma tela de cadastro, as funcionalidades para incluir, editar e consultar um registro costumam compartilhar na sua maioria atributos comuns.

Então, em vez do usuário realizar três entradas de dados manuais para incluir essas funcionalidades como itens de medição, ele tem a opção de após incluir o primeiro item, clonar este item para criar os demais. É um procedimento muito mais rápido do que cadastrar individualmente cada item!

Para clonar um item, a partir da lista de itens de medição, clique com o botão direito em cima do item que deseja clonar e depois selecione a opção **"CLONAR ITEM DE MEDIÇÃO"**.



The screenshot shows the MESUR system interface. At the top, there is a navigation bar with the MESUR logo, a dropdown menu for 'Curso - Fatto Consultoria e Sistemas', and the user name 'Frederico Vaz Administrador'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail 'Medição > Item > Listar' and several action buttons: 'Ajuda', 'Enviar Notificação', 'Recarregar', 'Exportar', 'Editar baseline', 'Inclusões em Lote', 'Incluir Item', and 'Voltar'. The main content area displays a table of measurement items. The table has columns for 'Item de Medição', 'Aferição', 'Tipo', 'FI', 'Qtde', 'DER', 'RLR ALR', 'Complex', 'PF Bruto', 'PF FS', 'PF FM', and 'Modificad'. There are four rows of data, each with a dropdown arrow on the left. A context menu is open over the second row, 'Funcionário - Incluir', showing options like 'Clonar item de medição', 'Editar', and 'Excluir'. The bottom of the table shows a summary row: 'Total de Itens: 4' with values 17,00, 4,40, and 4,80.

Item de Medição	Aferição	Tipo	FI	Qtde	DER	RLR ALR	Complex	PF Bruto	PF FS	PF FM	Modificad
Funcionário - Pesquisar		CE		1	0			4,00	0,20	0,40	04/08/2020 15:3
Funcionário - Incluir				1	0			4,00	0,20	0,40	04/08/2020 15:3
Funcionário - Excluir	Af...	EE		1	0			4,00	4,00	4,00	04/08/2020 15:3
Funcionário - Imprimir	Af...	SE		1	0			5,00	0,00	0,00	04/08/2020 15:3
Total de Itens: 4								17,00	4,40	4,80	

Após clicar na opção **"CLONAR ITEM DE MEDIÇÃO"** será aberta a janela para editar o novo item criado.

Exemplo

Definir nova Posição Este item será posicionado na baseline logo após o elemento: ○ Funcionário - Imprimir.

Dados Básicos Referência Comentários

Nome do Item a Incluir

Funcionário - Pesquisador

Iteração

Tipo de Função

Seleção...

INIM

ALI

AIE

EE

SE

CE

Fator Impacto

I - Função Incluída

Não informado

I - Função Incluída

A - Função Alterada

E - Função Excluída

ECTST - Executar caso de teste <20

EN - Excluir novo

TST - Teste

I - Inclusão

A - Alteração (sem conhecimento do Fator de Impacto)

E - Exclusão

A50 - Alteração (50%) de função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual

A75 - Alteração (75%) de função não desenv. e ainda não alterada pela empresa atual

A90 - Alteração (75%+15%); o mesmo acima + redocumentar a função

PMD - Migração de Dados

COR - Corretiva (sem conhecimento do Fator de Impacto)

COR50 - Corretiva (50%) - Fora da garantia (mesma empresa)

COR75 - Corretiva (75%) - Fora da garantia (outra empresa)

COR90 - Corretiva (75%+15%) - Fora da garantia (outra empresa) + Redocumentação

GAR - Corretiva em Garantia

MLP - Mudança de Plataforma - Linguagem de Programação

Valor FS 100,00 %

Valor FM 100,00 %

Copyright © 2020 Fatto. Todos os direitos reservados. MESUR v-1.22.0-rev:2579

Normalmente ao clonar um item, poucos atributos serão modificados. Todos os campos do item clonado ficam disponíveis para edição. Se houver a necessidade de modificar muitos atributos, avalie se é mais rápido criar um novo item do zero em vez de clonar.

No entanto, o nome do novo item clonado obrigatoriamente deve ser diferente do nome do item original, uma vez que o Mesur não permite que itens diferentes tenham o mesmo nome. Felizmente a tela já é aberta com o curso posicionado diretamente no campo nome do item, para que o usuário possa nomear corretamente o item clonado.

Uma vez que se tenha editado os atributos do item clonado, basta clicar em dos botões da barra de ferramentas: **Salvar Item** (salva o item e retorna para a lista de itens da medição) ou **Salvar e Incluir** (salva o item e limpa a tela para inclusão imediata de um novo item).

Seguindo o exemplo, ao clonar o item **"Funcionário - Pesquisador"**, criamos o item **"Funcionário - Detalhar"**. Apenas o nome do item foi alterado. Os demais atributos foram copiados do item original e mantidos. Por exemplo, o tipo de função já veio definido como **CE** (Consulta Externa) e o fator de impacto como **"FUNÇÃO INCLUÍDA"**.

Exemplo

Definir nova Posição Este item será posicionado no baseline logo após o elemento: ○ Funcionário - Imprimir.

Dados Básicos Referência Comentários

Nome do Item a Incluir  
Funcionário - Detalhar Iteração

Tipo de Função Fator Impacto Valor FS Valor FM  
CE 1 - Função Incluída 100,00 100,00

DER Quantidade ALR Quantidade  
Exato Quantidade Calculado 0

Descrição DER Descrição ALR

PF Bruto Fator Ajuste FS Local FS Fator Ajuste FM (Global: 100,00%) Local FM  
4,00 5,00 % 0,20 10,00 % 0,40

Copyright © 2020 Fatto. Todos os direitos reservados.

MESUR v-1.22.0-rev:2579

Outros dois atributos que costumam precisar de ajuste ao clonar são os que definem a complexidade da função: **DER** e **ALR**. Ao modificar um destes valores o MESUR© recalculará a complexidade do item e seu valor em PF, mostrando na parte inferior da página.

O procedimento de clonar termina ao clicar salvar por um dos botões verdes localizados na barra de ferramentas superior.

MESUR Curso - Fatto Consultoria e Sistemas Frederico Vaz Administrador

Medição > Item > Clonar Ajudar Salvar Item Salvar e Incluir Ver item no baseline Incluir em Lote Voltar

Exemplo

Definir nova Posição Este item será posicionado no baseline logo após o elemento: ○ Funcionário - Imprimir.

Dados Básicos Referência Comentários

Nome do Item a Incluir  
Funcionário - Detalhar Iteração

Tipo de Função Fator Impacto Valor FS Valor FM  
CE 1 - Função Incluída 100,00 100,00

DER ALR  
<6 <2  
Descrição DER Descrição ALR

Complexidade PF Bruto Fator Ajuste FS Local FS Fator Ajuste FM (Global: 100,00%) Local FM  
Baixa 3,00 5,00 % 0,15 10,00 % 0,30

Copyright © 2020 Fatto. Todos os direitos reservados.

MESUR v-1.22.0-rev:2579

Ao confirmar a inclusão do item, ele já estará visível na lista de itens da medição.

Ver Só Elementos Exemplo

Item de Medição	Aferição	Tipo	FI	Qtde	DER	RLR ALR	Complex	PF Bruto	PF FS	PF FM	Modificad
Funcionário - Pesquisar	Af...	CE		1		0		4,00	0,20	0,40	04/08/2020 15:3
Funcionário - Incluir	Af...	EE		1		0		4,00	0,20	0,40	04/08/2020 15:3
Funcionário - Excluir	Af...	EE		1		0		4,00	4,00	4,00	04/08/2020 15:3
Funcionário - Imprimir	Af...	SE		1		0		5,00	0,00	0,00	04/08/2020 15:3
Funcionário - Detalhar	Af...	CE		1	<6	<2	Baixa	3,00	0,15	0,30	05/08/2020 10:4

Total de Itens: 5

20,00 4,55 5,10

Copyright © 2020 Fatto. Todos os direitos reservados. MESUR v-1.22.0-rev:2579

Viu como é fácil? Esta é mais uma dica para você tirar proveito dos recursos do MESUR e realizar sua medição de forma cada vez mais ágil.

**Acesse agora [mesur.fattocs.com](https://mesur.fattocs.com)**

**Qualquer dúvida, entre em contato conosco no**

**[comercial@fattocs.com.br](mailto:comercial@fattocs.com.br)**



